デジタイザーMBX V5 インストール途中で 『Security Error』のメッセージが表示され、 インストールが完了しない場合があります。



この問題は、Sentinel HASP ドライバをアップデートすることで解決する可 能性が高いため、下記の手順に従ってドライバのアップデートを行ってく ださい。

はじめに

- ・パソコンをインターネットに接続してください。
- ・旧デジタイザーのUSBドングルがパソコンに刺さって

いる場合は外してください。

HASPドライバのアップデート

 ①下記のリンクより、THALES社のSentinel HASPドライバ最新バージョンのダウンロードページに飛んでください。
※2021年3月16日現在の最新バージョンは8.15ですが、末尾のバージョンを示す 数字はアップデート状況によって変わることがあります。

https://supportportal.thalesgroup.com/csm?sys_kb_id=61 fb0ee1dbd2e78cfe0aff3dbf9619ab&id=kb_article_view&sys parm_rank=8&sysparm_tsqueryId=d846bbc81b511450f1 2064606e4bcbf6&sysparm_article=KB0018320



②ダウンロード用のページが表示されます。『DOQ0003347』をクリックします。

Sentinel HASP/LDK Windows GUI Run-time Installer 8.11 KB0018320

Article Details KB0018320

i 2020-06-04 04:10:40 • ★★★★★

Sentinel® LDK and Sentinel HASP® Run-time Environment Installer GUI for Windows Refer to the Readme file included in the package for details.

MD5 (Sentinel_LDK_Run-time_setup.zip) = ed87335be74192a3325830502e5fdc54

Click here to download file: DOW0003347

③同意書が表示されます。







▲ HASPドライバのアップデート

④ダウンロードが開始されます。

インターネットブラウザの設定で保存先の指定ができる場合は、保存先に デスクトップなどを指定してダウンロードを行います。

保存先が分からない場合は、画面の右上のタブを開き、「ダウンロード」という項目をクリックします。



ダウンロードしたファイルの、フォルダを開くをクリックします。



HASPドライバのアップデート

⑤フォルダ内の、ダウンロードした圧縮ファイル(.zip)を右クリックし、 表示されるメニューから解凍(パソコンによっては展開)します。

▼ 圧縮ファイルの解凍<u>(「解凍」表記のパソコン)</u>

	ーー 右クリック		
	開く(<u>O)</u>		
	解凍(込) > 圧縮(U) >	 デスクトップに解凍(<u>D</u>) ここに解凍(<u>H</u>)	
Sentinel_LDK_Ru n-time_setup.zip	 ☆ 共有 プログラムから開く(<u>H</u>) >	出力先を指定して解凍(<u>S</u>) テンポラリモードで解凍(<u>I</u>)	
	アクセスを許可する(G) > 以前のパージョンの復元(V)	解凍先を指定しない場合、	
	送る(<u>N)</u> 〉		
	切り取り(<u>[</u>) コピー(<u>C</u>)	「ナスクトツノ」。	
	ショートカットの作成(<u>S</u>) 削除(<u>D</u>) 名前の変更(<u>M</u>)		

圧縮ファイルの解凍(「展開」表記のパソコン)

プロパティ(<u>R</u>)

Sentinel_LDK_Ru n-time_setup.zip ※アイコンが違いますが 同じ圧縮ファイルです。	第(0) 新しいウィンドウで開く(E) すべて展開(T) 解凍(X) ド凍(L) アペて展開(T) 解凍(X) 大日 アクセスを許可する(G) 以前のパージョンの復元(V) 送る(N) ショートカットの作成(S) 削除(D) 名前の変更(M) プロパティ(R)	「参照」から展開先を決めることができます。 指定先に希望がない場合、 デスクトップなど分かりやすいフォルダ にしてください。

HASPドライバのアップデート

⑥解凍(展開)したフォルダの中の、『HASP User Setup』をダブルクリック します。

名前	更新日時	種類	サイズ
Readme_HTML5	2021/03/16 12:27	ファイル フォルダー	
🐸 HASPUserSetup.exe	2021/03/16 12:26	アプリケーション	21,497 KB
🛡 Keadme.html	2021/03/16 12:26	Chrome HTML Do	1 KB

⑦「Welcome」画面が表示されますので『Next』をクリックします。



⑧ "I accept the license agreement"(使用許諾契約書に同意します)に

チェックを入れ、『Next』をクリックします。



HASPドライバのアップデート

⑨もう一度『Next』をクリックすると、インストールが開始されます。

波 Sentinel Runtime Setup	
Ready to Install the Application Click Next to begin installation.	gemalto [×]
Click the Back button to reenter the installation information or the wizard.	r click Cancel to exit
< <u>B</u> ack	Next > Cancel

※⑨の段階でエラーメッセージが表示される場合があります。

この場合は 一時的にPC にインストールされているセキュリティ ソフトを無効にして ください。ドングルドライバー及びデジタイザーソフトのインストールが完了したら、 セキュリティソフトを再度有効化します。

⑪『Finish』をクリックするとインストールが完了します。

