

**※Corel DRAW Essentials X5 の Windows10 での使用について**

デジタイザーMBX は Windows10 に対応していますが、デジタイザーMBX 搭載の Corel DRAW Essentials X5 は Windows10 に公式対応していません。

Windows 10 での Corel DRAW Essentials X5 の使用については保証されるものではありませんのでご了承願います。

◆はじめに

**・Windows 8/8.1、Windows10 にデジタイザーMBX をインストールする場合**  
デジタイザーMBX をパソコンにインストールする前に、  
下記の方法で「 dongle ドライバーのアップデート」を行ってください。

**・既にデジタイザーMBX をインストールしている Windows7、8/8.1 を**  
**Windows10 へアップデートした場合**  
Windows10 にアップデート後、  
下記の方法で「 dongle ドライバーのアップデート」を行ってください。


◆Windows 8、8.1、10 対応 dongle ドライバー アップデート

※アップデートにあたり、PC をインターネットに接続する必要があります。


※このアップデートはパソコンに対するアップデートです。dongle を差し込む必要はありません。

1. 以下のリンクからセーフネット（デジタイザー dongle サプライヤー） URL にアクセスします。

<https://cpl.thalesgroup.com/software-monetization/sentinel-drivers>




2. 『Sentinel HASP/LDK Windows GUI Run-time Installer』をクリックします。



3. ページの下部から、2 ページ目に進みます。



Sentinel HASP/LDK Windows GUI Run-time Installer 8.11※を選択します。  
(末尾のバージョンを表す数字は、アップデート状況により変更されている場合があります。)



2020/7/27 デジタイザーMBX Windows®8/8.1、10 対応について

4. ダウンロード用のページが表示されます。DOQ0003347 をクリックします。

Sentinel HASP/LDK Windows GUI Run-time Installer 8.11  
KB0018320

Article Details KB0018320

2020-06-04 04:10:40 • ★★★★★

Sentinel® LDK and Sentinel HASP® Run-time Environment Installer GUI for Windows  
Refer to the Readme file included in the package for details.

MD5 (Sentinel\_LDK\_Run-time\_setup.zip) = ed87335be74192a3325830502e5fdc54

Click here to download file: **DOW0003347**

5. 同意書が表示されます。

End User License Agreement

SafeNet

SAFENET END USER LICENSE AGREEMENT

IMPORTANT INFORMATION - PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY BEFORE USING THE CONTENTS OF THE PACKAGE AND/OR BEFORE DOWNLOADING OR INSTALLING THE SOFTWARE PRODUCT. ALL ORDERS FOR AND USE OF THE SENTINEL®, Hardlock, HASP4, and SmartKey PRODUCTS, (including without limitation, the Developer's Kit, libraries, utilities, , CD\_ROM, DVD, Protection keys, the software component of SafeNet Sentinel LDK and the Sentinel LDK Software Protection and Licensing Guide), (hereinafter "Product") SUPPLIED BY SAFENET, INC., (or any of its affiliates - either of them referred to as "SAFENET") ARE AND SHALL BE, SUBJECT TO THE TERMS AND CONDITIONS SET FORTH IN THIS AGREEMENT.

BY OPENING THE PACKAGE CONTAINING THE PRODUCTS AND/OR BY DOWNLOADING THE SOFTWARE (as defined hereunder) AND/OR BY INSTALLING THE SOFTWARE ON YOUR COMPUTER AND/OR BY USING THE PRODUCT, YOU ARE ACCEPTING THIS AGREEMENT AND AGREEING TO BE BOUND BY ITS TERMS AND CONDITIONS.

IF YOU DO NOT AGREE TO THIS AGREEMENT OR ARE NOT WILLING TO BE BOUND BY IT, DO NOT OPEN THE PACKAGE AND/OR DOWNLOAD AND/OR INSTALL THE SOFTWARE AND PROMPTLY (at least within 7 days from the date you received this package) RETURN THE PRODUCTS TO SAFENET, ERASE THE SOFTWARE, AND ANY PART THEREOF, FROM YOUR COMPUTER AND DO NOT USE IT IN ANY MANNER WHATSOEVER.

This Agreement has 3 sections:

Section I applies if you are downloading or using the Product free of charge for evaluation purposes only.

Section II applies if you have purchased or have been otherwise granted by SafeNet a license to use the Product.

Section III applies to all grants of license.

SECTION I - TERMS APPLICABLE TO GRANT OF EVALUATION LICENSE

同意書を読み下にスクロールし、  I accept (同意します) をクリックします。

ISO 9001:2000 Certification

REGISTERED COMPANY  
ISO  
9001:  
2008  
SafeNet

The HASP product line is designed and manufactured by SafeNet Data Security (Israel) Ltd, an ISO 9001:2008 certified company. SafeNet's quality assurance system is approved by the International Organization for Standardization (ISO), ensuring that SafeNet products and customer service standards consistently meet specifications in order to provide outstanding customer satisfaction.

Certificate of Compliance

Upon request, SafeNet will supply a Certificate of Compliance to any software developer who wishes to demonstrate that the HASP product line conforms to the specifications stated. Software developers can distribute this certificate to the end user along with their programs.

I accept  I do not accept


6. ダウンロードが開始されます。

インターネットブラウザの設定で、保存先の指定ができる場合は、保存先にデスクトップなどを指定してダウンロードを行います。

保存先が指定されていない場合は、画面の右上のタブを開き、「ダウンロード」という項目を開きます。



ダウンロードしたファイルの、フォルダを開くを選択します。



7. フォルダ内の、ダウンロードしたファイルをダブルクリックします。

または、対象を右クリックし、圧縮と解凍から、解凍をクリックします。

2020/7/27 デジタイザーMBX Windows®8/8.1、10 対応について


8. 解凍したフォルダの中から、HASPUserSetup をダブルクリックします。

名前	更新日時	種類	サイズ
HASPUserSetup	2018/07/19 7:32	アプリケーション	17,055 KB
readme	2018/07/19 7:32	HTML ドキュメ...	178 KB

9. 「Welcome」画面が表示されますので『Next』を選択します。




10. “I accept the license agreement”（使用許諾契約書に同意します）にチェックを入れ、『Next』を選択します。



2020/7/27 デジタイザーMBX Windows®8/8.1、10 対応について

11.もう一度『Next』を選択すると、インストールが開始されます。



※11.の段階でエラーメッセージが表示される場合があります。この場合は 一時的に PC にインストールされているセキュリティ ソフトを無効にしてください。dongleドライバー及びデジタイザーソフトのインストールが完了したら、セキュリティソフトを再度有効化します。

12. 『Finish』 をクリックするとインストールが完了します。



▼ ⇒Windows8、Windows8.1の方は7ページ(ステップ2)へ  
⇒Windows10の方は9ページ(ステップ3)へ

ステップ 2

## .NET Framework3.5 のインストール方法について

注：Windows8/8.1 へデジタイザーソフトをインストールする前に、.NET Framework 3.5 をあらかじめインストールしておく必要があります。

※PC をインターネットに接続する必要があります。

※このアップデートは PC に対するアップデートです。dongle を差し込む必要はありません。

1. 以下のリンクから Microsoft 社の URL にアクセスします。

<http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=21>

『ダウンロード』をクリックします。




2. その他の推奨ダウンロードが表示されますが、特にチェックは入れず、『ダウンロードせずに続けます』をクリックします。



ダウンロードせずに続けます

3. 下記メッセージが表示されますので『実行』を選択します。インストールが行われます。




4. 念のためインストールが適正に行われたかを確認します。

『コントロールパネル』 → 『プログラム』 → 『プログラムと機能』 → 『Windows の機能の有効化または無効化』 をクリックします。

『.NET Framework 3.5 (.NET 2.0 および 3.0 を含む)』の前のチェックボックスに下記の図のように黒い印が入っていれば OK です。

※もし黒い印が入っていない場合は、チェックボックスをクリックして手動で黒い印を入れ、『OK』をクリックするとインターネット経由で自動的にもう一度初めからインストールが行われます。



以上で.NET Framework 3.5 のインストールは完了です。

続いてデジタイザーソフトのインストールを行います。⇒8 ページ（ステップ3）へ

ステップ3

## デジタイザーのインストール方法について

※画像は Windows8.1 のものです

※ドングル取り付けの指示があるまでは、PC にドングルを差し込まないでください。

※下記のような表示がインストール中に出た場合は、12 ページまでおすすみください。



1. デジタイザーV4 プログラムのインストールを行います。  
インストール CD を入れると下記ダイアログが表示されますのでクリックします。

DVD RW ドライブ (D:) Digitizer MBX  
タップして、このディスク に対して行う操作を選んでくだ  
さい。

下記項目が表示されますので『setup.exe の実行』を選択します。



2020/7/27 デジタイザーMBX Windows®8/8.1、10 対応について

下記ダイアログが表示されますので『はい』を選択します。



2. 「ようこそ」画面が表示されますので、『次へ』を選択します。




3. 使用許諾契約を読み、『同意します』にチェックを入れ、『次へ』をクリックします。



2020/7/27 デジタイザーMBX Windows®8/8.1、10 対応について

4. ドングル取り付け画面が表示されますので、パソコンにドングルを挿入し、ドングルが赤く光ったことを確認してから『OK』をクリックします。



5. 「インストール先の選択」画面が表示されますので、そのまま『次へ』をクリックします。



2020/7/27 デジタイザーMBX Windows®8/8.1、10 対応について

6. 「機能の選択」画面が表示されますので必要な機能を選択し(デザインギャラリー、オンラインヘルプ、ユーザーマニュアル、サンプル、オンラインリリースノートは全て選択する事をおすすめします)、『次へ』をクリックします。

(機能を追加することに必要な容量が増えていきますので、パソコンの空き容量を見ながら追加/削除が可能です)




7. 「準備完了」画面が表示されますので『インストール』をクリックします。



2020/7/27 デジタイザーMBX Windows®8/8.1、10 対応ついて

8. デジタイザーのインストールが始まると「プログラムの互換性アシスタント」が表示されますので、『今後、このメッセージを表示しない』をチェックし、『ヘルプ情報を使用せずにプログラムを実行する』を選択します。



9. インストール終了後、『はい、今すぐコンピュータを再起動します。』がチェックされている状態で、『完了』をクリックします。



PC が再起動したら、インストールは無事終了です

※デジタイザーMBX のインストール中、もしくはデジタイザーの初回起動時に下記メッセージが表示される場合は、『この機能をインストールします』をクリックし、『.NET

2020/7/27 デジタイザーMBX Windows®8/8.1、10 対応について

『.NET Framework 3.5』 をお使いの Windows10 にインストールしてください。




念のため、『.NET Framework 3.5』 のインストールが適正に行われたかを確認します。

『コントロールパネル』 → 『プログラム』 → 『プログラムと機能』 → 『Windows の機能の有効化または無効化』 をクリックします。

『.NET Framework 3.5 (.NET 2.0 および 3.0 を含む)』 の前のチェックボックスに下記の図のように黒い印が入っていれば適正にインストールが完了しています。

※もし黒い印が入っていない場合は、チェックボックスをクリックして手動で黒い印を入れ、『OK』 をクリックするとインターネット経由で自動的にもう一度初めからインストールが行われます。



.NET Framework が適正にインストールできたら、再度デジタイザーMBX のインストー

2020/7/27 デジタイザーMBX Windows®8/8.1、10 対応について

ル（デジタイザーMBX のインストールが完了している場合はデジタイザーMBX の起動）を行ってください。