ステップ 1

Windows 8/8.1 対応 ドングルドライバー アップデート方法について

注: Windows 8/8.1 ヘデジタイザーソフトをインストールする前に、ドングルドライバーの更新 が必要です。アップデートにあたり、PCをインターネットに接続する必要があります。 ※このアップデートは PC に対するアップデートです。ドングルを差し込む必要はありません。

1. 以下のリンクからセーフネット(デジタイザー ドングル サプライヤー)URL にアクセスし ます。

http://sentinelcustomer.safenet-inc.com/sentineldownloads/?s=&c=End+User&p=HASP +HL&o=Windows&t=Runtime+%26+Device+Driver&l=all

※もし上記サイトの内容が和文で表示される場合は、画面右上の 原文ページへ移動 を クリックします。

2. 『Sentinel HASP/LDK Windows GUI Run-time Installer』をクリックします。

E	LATE ST EVENTS	RESOURCES	CUSTOMER DISCUSSION	DOCUMENTATION	ABOUT SAFENET	TECHNICAL SUPPO
E.		DADS			Back	to Technical Support
€	Sentinel HASP/LDK - Wind Windows , 15 MB, Version 7.	ows GUI Run-time Installer 41, Released 2015-10-07		 Sentinel SuperPro/UltraPro/ 7.5.9 Windows , 2.41 MB, Version 7. 	SentinelPro/SHK - Sentinel 5.9, Released 2015-06-12	System Driver Installer

3. 『SAFENET SENTINEL HASP PRODUCT END USER LICENSE AGREEMENT』(使用許諾契約書)が表示されます。

4. 契約書を読み、	下にスクロールし、 IAccept (同意します)をクリックします。
	The HASP product line is designed and manufactured by SafeNet Data Security (Israel) Ltd, International Organization for Standardization (ISO), ensuring that SafeNet products and cus customer satisfaction.
	Certificate of Compliance
	Upon request, SafeNet will supply a Certificate of Compliance to any software developer who Software developers can distribute this certificate to the end user along with their programs.
	I Do Not Accept

5. 下記ダイアログが表示されますので、『名前を付けて保存』を選びます。

Internet Explorer	×
Sentinel_LDK_Run-time_setup.zip で行う操作を 選んでください。	5
ታ <mark>ተ</mark> ኑ: ftp.cis-app.com	
→ 開く(O) ファイルは自動保存されません。	
→ 保存(S)	
◆ 名前を付けて保存(A)	
+17/2/	

保存先としてデスクトップを選びます。

é	名前を付け	て保存			×
🔄 🏵 👻 🋧 🔳 テスクトゥ	ブ ▶	✓ Ċ	デスクトップの検索		٩
整理 ▼ 新しいフォルダー				≝= ▼ M= ▼	۲
 ▲ ☆ お気に入り ▲ ダウンロード ■ デスクトップ ○ 日 ミミニート 1月55 					^
 ■ 取込表示した場所 ▲ ■ PC ▶ ● ● ダウンロード 	РС Т 7 /75У				
 ▶ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::	م خبرہ ک				
> 🚺 ミュージック 💙	オンラインマニュアル				~
ファイル名(N): Sentine	el_LDK_Run-time_setup				~
ファイルの種類(T): 圧縮 (zi	ip 形式) フォルダー				~
🍥 フォルダーの非表示			保存(S)	キャンセル	

タワンロートかる	を了するまで待って、』タワンロートの表示』をクリックします	9 。		
International Organization for	SP product line is designed and manufactured by SafeNet Data Security (Israel) Ltd, an ISO 9001:2008 ce Standardization (ISO), ensuring that SafeNet products and customer service standards consistently meet :	rtified company specifications in	. SafeNet's quality assura order to provide outstand	nce ling
Certificate of Compliance				
Upon request, SafeNet will can distribute this certificate t	supply a Certificate of Compliance to any software developer who wishes to demonstrate that the HASP p othe end user along with their organizes	roduct line conf	forms to the specifications	s sta
I Accept I Do Not Accept	833 KB/Sentinel_LDK_Run-time_setup.zip ダウンロード済み	キャンセル(C)	ダウンロードの表示(V)	×

ダウンロードが終了するまで待って、『ダウンロードの表示』をクリックします。

6. 下記ダイアログが表示されますので『ファイルを開く』をクリックします。

2	ダウンロード	の表示 - Interr	net Explorer 🛛 🗕 💌
ダウンロードの表示と追跡			ダウンロードの検索
名前		場所	操作
Sentinel_LDzip ftp.cis-app.com	13.3 MB	デスクトップ	ファイルを開く
dotNetFx3exe download.microsoft.com	2.73 MB		再開 キャンセル
dotNetFx3exe Microsoft Corporation	2.73 MB	デスクトップ	実行
Sentinel_LDzip ftp.cis-app.com	13.3 MB	デスクトップ	ファイルを開く
Sentinel_LDzip ftp.cis-app.com	13.3 MB	デスクトップ	ファイルを開く
<u>₹75a>(0)</u>			一覧をクリア(L) 閉じる(C)

7. 下記のフォルダが表示されますのでダブルクリックします。

Sentinel_LDK_Run-time_setup ファイル フォルダー フォルダ内の『HASPUserSetup』をダブルクリックします。	名前	種類
フォルダ内の『HASPUserSetup』をダブルクリックします。	Sentinel_LDK_Run-time_setup	ファイル フォルダー
	フォルダ内の『HASPUserSetup』をダブルクリッ	ックします。

名前	種類	圧縮サイズ
HASPUserSetup	アプリケーション	13,657 KB
🝠 readme	HTML ドキュメント	6 KB

8. 下記ダイアログが表示されますので『すべて展開』を選択します。



9. 下記のフォルダが再度表示されますのでダブルクリックします。

名前		種類			
Sentinel_LDK_Run-time_	ファイル フォル	ダー			
 フォルダ内の『HASPUserSetup』をダブルクリックします。					
名前	種類		圧縮サイズ		
HASPUserSetup	アプリケーショ	>		13,657 KB	
🔊 readme	HTML ドキ			6 KB	

10.「Welcome」画面が表示されますので『Next』を選択します。

i ²	Sentinel Runtime Setup	- 🗆 ×
	Welcome to the Senti Installation Wizard	nel Runtime
a an C an O an a an an a sea an a	It is strongly recommended that you exit a before running this setup program.	ll Windows programs
e or vote the second large of the second lar	Click Cancel to quit the setup program, th you have running. Click Next to continue	en close any programs the installation.
NC surger and the second secon	WARNING: This program is protected by international treaties.	copyright law and
H is all all all all all all all all all al	Unauthorized reproduction or distribution portion of it, may result in severe civil and will be prosecuted to the maximum extent	of this program, or any criminal penalties, and possible under law.
	< Back Next >	Cancel

 "I accept the license agreement"(使用許諾契約書に同意します)にチェックを入れ、『Next』 を選択します。



12. もう一度『Next』を選択すると、インストールが開始されます。

₿ ⁰		Sentinel Ru	intime Set	up		×
Ready to Click Ne	Repair the Applic ext to begin installati	ation on.		(Sa	feNe	et.
Click the v	the Back button to vizard.	reenter the installa	tion information (or click Cancel to	exit	
Wise Installa	ion Wizarda ———					
			< Back	Next >	Cano	el

13. 『Finish』をクリックするとインストールが完了します。



以上で最新のドングルドライバーのインストールは完了です。 続いて.NET Framework 3.5 のインストールを行います。

※ 12.の段階でエラーメッセージが表示される場合があります。この場合は一時的に PC に インストールされているセキュリティ ソフトを無効にしてください。ドングルドライバー及び デジタイザーソフトのインストールが完了したら、セキュリティソフトを再度有効化します。 デジタイザーMBX Windows®8/8.1 対応について

ステップ 2

.NET Framework3.5 のインストール方法について

注:Windows8/8.1 ヘデジタイザーソフトをインストールする前に、NET Framework 3.5 をあらかじめ インストールしておく必要があります。PC をインターネットに接続する必要があります。 ※このアップデートは PC に対するアップデートです。ドングルを差し込む必要はありません。

1. 以下のリンクから Microsoft 社の URL にアクセスします。

http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=21

『ダウンロード』をクリックします。

Microsoft .NET Framework 3.5							
言語を選んでください:	日本語	~	ダウンロード				

 その他の推奨ダウンロードが表示されますが、特にチェックは入れず、『ダウンロードせず に続けます』をクリックします。



ダウンロードせずに続けます

ダウンロードしていただき、ありがとうござい	います。
Microsoft .NET Framework 3.5	
30 秒経ってもダウンロードが開始されない場合は、 こちらをクリック	無料の更新プログラム
インストール方法	● セキュリティ更新プログラム● ソフトウェア更新プログラム
	• Service Pack • ハードウェア ドライバー
	③ Microsoft Update の実行
人気のダウンロード	
製品: 開発ツール ン	
download.microsoft.com から dotNetFx35setup.exe (2.73 MB) を実行または保存しますか?	×
😻 この種類のファイルは PC に問題を起こす可能性があります。	実行(R) 保存(S) ▼ キャンセル(C)

3. 下記メッセージが表示されますので『実行』を選択します。インストールが行われます。

4. 念のためインストールが適正に行われたかを確認します。

『コントロールパネル』→『プログラム』→『プログラムと機能』→

『Windows の機能の有効化または無効化』をクリックします。

『.NET Framework 3.5 (.NET 2.0 および 3.0 を含む)』の前のチェックボックスに下記の図の ように黒い印が入っていれば OK です。

※もし黒い印が入っていない場合は、チェックボックスをクリックして手動で黒い印を入れ、 『OK』をクリックするとインターネット経由で自動的にもう一度初めからインストールが行わ れます。



以上で.NET Framework 3.5 のインストールは完了です。 続いてデジタイザーソフトのインストールを行います。



<u>デジタイザーのインストール方法について</u>

※画像は Windows8.1 のものです

※ドングル取り付けの指示があるまでは、PCにドングルを差し込まないでください

1. デジタイザーV4 プログラムのインストールを行います。

インストール CD を入れると下記ダイアログが表示されますのでクリックします。



下記項目が表示されますので『setup.exe の実行』を選択します。



下記ダイアログが表示されますので『はい』を選択します。

۲	ユーザーアかり	计制御	×			
2	プログラム名: Setup.exe 確認済みの発行元: Macrovision Corporation ファイルの入手先: CD/DVD ドライブ					
 詳細を表示 	रेके(D) <u>टर्मठे</u>	はい(Y) の通知を表示するタイ	いいえ(N)			

9

2.「ようこそ」画面が表示されますので、『次へ』を選択します。



3. 使用許諾契約を読み、『同意します』にチェックを入れ、『次へ』をクリックします。



4. ドングル取り付け画面が表示されますので、パソコンにドングルを挿入し、ドングルが 赤く光ったことを確認してから『OK』をクリックします。



5.「インストール先の選択」画面が表示されますので、そのまま『次へ』をクリックします。



6.「機能の選択」画面が表示されますので必要な機能を選択し(デザインギャラリー、オンラインヘルプ、ユーザーマニュアル、サンプル、オンラインリリースノートは全て選択する事をおススメします)、『次へ』をクリックします。

(機能を追加するごとに必要な容量が増えていきますので、パソコンの空き容量を見ながら追加 /削除が可能です)

	Digitizer MBX - InstallShield Wizard	×			
機能の選択 インストールする機能を選択	Digitizer 1999. Tana) Ne			
	インストールする機能を選択してください。インストールしない機能は、選択を解除してください。				
	ジャノメデジタイザーMBX 説明 ジデザインギャラリー オンラインリリースノート ジェーザーマニュアル インラインリリースノート ジェーザーマニュアル ジェンラインリリースノート ジェンランス語 一家休中国語 一フランス語 一ドイツ語 一ズクリア語 ジャク・語				
必要な容量: 566.84 MB(ドライブC) 使用できる容量: 271161.20 MB(ドライブC)					
InstallShield	< 戻る(B) 次へ (N)> キャンセル				

7.「準備完了」画面が表示されますので『インストール』をクリックします。



8. デジタイザーのインストールが始まると「プログラムの互換性アシスタント」が表示されますので、 『今後、このメッセージを表示しない』をチェックし、『ヘルプ情報を使用せずにプログラムを実行す る』を選択します。

•-	プログラム互換性アシスタント	×	
このプ	ログラムには互換性の問題があります。		
CorelDRAW Graphics Suite X5 Corel Corporation			
オンライ 細情報	オンラインでヘルプ情報を確認し、このプログラムの互換性の問題についての詳 細情報を参照してください。		
، ج	ヤンラインでヘルプを表示する(G)		
ب ج	ヽルプ情報を使用せずにプログラムを実行する(R)		
∢ ≷	後、このメッセージを表示しない(S) 閉じる(C))	

9. インストール終了後、『はい、今すぐコンピュータを再起動します。』がチェックされている状態で、 『完了』をクリックします。



PC が再起動したら、インストールは無事終了です。